

Windows 11 初期設定チェックリスト

【準備】

- ACアダプター接続 □ Microsoftアカウント情報 □ Googleアカウント情報
-

1日目(事前設定) (40分程度)

初期設定～ネットワーク接続

- 電源ON → 「日本」 → 「はい」、 □ 「Microsoft IME」 → 「はい」、 □ キーボードレイアウト追加 → 「スキップ」
- 作業場所Wi-Fi選択 → 「自動的に接続」チェック → 「接続」、 □ パスワード入力 → 「次へ」 → 「接続済み」確認

Windows Update(待ち時間あり)

- 「更新プログラムをチェックしています」 → **完了まで待つ**
- ライセンス契約 → 「同意」、 □ デバイス名 → 「今はスキップ」

Microsoftアカウント～PIN設定

- 「サインイン」 → メールアドレス入力 → 「次へ」
- **二段階認証対応**(スマホでコード確認)
- 顔認証・指紋認証 → 「今はスキップ」
- 「PINの作成」 → **作業用PIN(例:1234)** 入力×2回 → 「OK」

プライバシー設定～デスクトップ

- プライバシー設定 → 「次へ」 → 「同意」
- バックアップ復元 → 「新しいPCとしてセットアップする」
- ウイルスバスター → 「次へ」
- 以降すべて「スキップ」「今はしない」「辞退する」「いいえ、保存しません」を選択
- 更新確認 → 待つ → 再起動される場合あり
- ロック画面 → 「Enter」 → 作業用PIN入力 → **デスクトップ表示**

Chrome・OneDrive設定

- Edgeで「chrome ダウンロード」検索 → インストール
- Chrome起動 → Googleアカウントでログイン → **ブックマーク同期確認**
- OneDriveアイコン → 同期状況確認

お預かり作業

- その他必要なソフトインストール(要望確認)
 - 設定 → Windows Update → 「更新プログラムのチェック」 → あればインストール
 - Windows Defender・ウイルス定義確認
 - シャットダウン → 安全に保管
-

2日目（自宅での設定）（1時間程度）

起動～PIN変更

- 起動 → 作業用PINでサインイン
- 設定 → アカウント → 「サインインオプション」 → 「PIN (Windows Hello)」 → 「PINを変更」
- 作業用PIN入力 → **新しいPIN(本番用)** を決めて入力 × 2回 → 「OK」

自宅Wi-Fi接続

- 設定 → ネットワークとインターネット → Wi-Fi → 「利用できるネットワークを表示」
- 自宅Wi-Fi選択 → 「自動的に接続」チェック → 「接続」 → パスワード入力 → 「接続済み」確認

プリンター・その他設定

- プリンター電源ON、 □ プリンタードライバーのインストール → **テスト印刷**
- その他必要なソフトをインストール(要望確認)
- よく使うアプリをデスクトップ・タスクバーに配置